

Wie richte ich Eduroam auf meinem Windows 7 Gerät ein?

Bitte verwenden Sie zum eduroam-Login Ihren PMU E-Mail Account und tragen diesen entsprechend ein:

Mitarbeitende:	„UserID“@pmu.ac.at
Studierende:	„UserID“@stud.pmu.ac.at
Alumni:	„UserID“@alumni.pmu.ac.at

Um die vorliegende eduroam-Windows 7-Anleitung verwenden zu können, brauchen Sie einen Computer, der unter Windows 7 läuft und der mit einer Funk-Netzkarte (WLAN) ausgerüstet ist sowie eine gültige PMU-UserID samt Passwort.

Falls Sie an Ihrem Laptop einen eigenen Schalter zur Aktivierung der WLAN-Funktion haben, schalten Sie diese ein. Außerdem müssen Sie sich in Reichweite eines unserer Accesspoints befinden (WLAN-Standorte).

Eduroam bietet einen gesicherten Internetzugang über WLAN. Sowohl die Authentifizierung als auch die Datenübertragung erfolgen verschlüsselt und ist somit dem Zugriff durch Unbefugte entzogen.

1. In Windows, navigieren Sie zu Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter.

2. Klicken Sie auf Drahtlosnetzwerke verwalten und daraufhin wählen Sie Hinzufügen > Ein Netzwerkprofil manuell erstellen aus.


3. Auf der nächsten Seite geben Sie bitte folgende Werte ein:

Netzwerkname:	eduroam
----------------------	---------


Sicherheitstyp:	WPA2-Enterprise
Verschlüsselungstyp:	AES
Hakerl bei:	<ul style="list-style-type: none"> - Diese Verbindung automatisch starten - Verbinden, selbst wenn das Netzwerk keine Kennung aussendet

Bestätigen sie mit "**Weiter**"

4. Über Verbindungseinstellungen ändern wählen Sie im Tab Sicherheit > Einstellungen aus.




5. Entfernen Sie das Hakerl von Serverzertifikat überprüfen.



6. Daraufhin wählen sie bitte Konfigurieren und im geöffneten Fenster entfernen Sie das Häkchen bei Automatisch eigene Windows Anmeldenamen und Kennwort /und Domäne, falls vorhanden) verwenden und bestätigen sie mit OK



7. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen und setzen Sie das Häkchen bei Authentifizierungsmodus angeben und wählen Sie "Benutzer- oder Computerauthentifizierung" aus und bestätigen Sie mit OK.




8. Wählen Sie bitte nun bei den verfügbaren WLANs eduroam aus und klicken Sie auf Verbinden. Hinweis: Wenn Ihre PMU-Zugangsdaten am Rechner gespeichert bleiben sollen, sollte die Option Verbindung automatisch herstellen aktiviert sein. Ist dies nicht gewünscht, deaktivieren Sie diese Option.




9. Verbindung

Nun wird nach Benutzer*innenname und Passwort verlangt. Hier geben Sie bitte die Ihre PMU E-Mailadresse und Ihr PMUPasswort ein. Klicken Sie anschließend auf "OK".



10. Windows stellt die Verbindung her.



11. Nun sollte die Verbindung erfolgreich hergestellt worden sein. Sie können dies kontrollieren, in dem Sie nochmals auf das WLAN-Symbol rechts unten klicken.



Revision #5

Created 10 August 2021 06:44:20 by thomas.kroh

Updated 27 March 2023 11:14:59 by gina.trautmann